
 <p>BRANDKÅREN NORRA DALARNA</p>	<p>INSTRUKTION Rökdykning standardrutin</p> <p>Station 225-3000 Mora</p>
<p>Datum/upprättad: 2013-02-26/JS, BB</p>	
<p>Uppdaterad: 2018-11-03 Ska följas upp senast: 2019-11-03</p>	

<p>Definition av uppdrag</p>	<p>För att säkerställa att grundläggande moment fungerar upprättas följande standardrutin för rökdykning i enlighet med AFS 2007:7.</p>
<p>Orientering och riskbedömning</p>	<p>Styrkeledaren gör första OBBO tillsammans med rökdykarledaren på platsen och beslutar mål med insats (MMI) medan övrig personal avvaktar i släckbilen för order. <i>Riskbedömningen enligt AFS 2007:7 som ligger till grund för rökdykarinsats skall dokumenteras senare i insatsrapporten.</i></p>
<p>Påbörjande av insats</p>	<p><u>Styrkeledare:</u> Ger order om angreppsväg och baspunkt samt riskbedömning. Meddelar MMI. <u>Pumpskötaren:</u> Drar fram kyrkan till baspunkt och trycksätter systemet. <u>Chauffören:</u> Blir rökdykarledare och medföljer vid OBBO. <u>Rökdykare 1:</u> Förbereder för rökdykning, slangsystem. <u>Rökdykare 2:</u> Förbereder för rökdykning, slangsystem. <u>Förstärkningsbrandman:</u> Övertar rollen som pumpskötare, säkerställer vattentillgång och hjälper rökdykarledare med slang etc.</p>
<p>Kontroll före inträngning med rökdykare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Säkerställ att befälet genomfört riskbedömning enligt AFS 2007:7. Eventuella restriktioner skall delges personalen. 2. Säkerställ att vatten finns på strålrör (rökdykare + rökdykarledare). 3. Säkerställ kommunikation mellan rökdykare och rökdykarledare. 4. Säkerställ att MMI och risker är uppfattat av samtliga.
<p>Vid komplett styrka 1+4</p>	<p>Rutin enligt "påbörjande av insats" men rökdykarledaren medföljer då styrkeledaren för OBBO medan övriga, inklusive chauffören avvaktar i släckbilen.</p>
<p>Vid långa inträngningsvägar och stora brandgasvolymmer</p>	<p>Centrumrulle byts ut mot 42 mm slang (quick-bag). Rökdykare: Gul slang. Rökdykarledare: Röd slang.</p>

 <p>BRANDKÅREN NORRA DALARNA</p>	<p>INSTRUKTION Rökdykning standardrutin</p> <p>Station 225-3000 Mora</p>
<p>Datum/upprättad: 2013-02-26/JS, BB</p>	
<p>Uppdaterad: 2018-11-03 Ska följas upp senast: 2019-11-03</p>	

Riskbedömning			
Moment/Arbetsuppgift	Risk	Åtgärd minska risk	Skyddsutrustning
OBBO	Rök, eld, explosion, fallande föremål, byggnadens hållfastighet.	Hålla säkert avstånd, riskbedömning	Komplett larmställ
Rökdykning	Övertändning, fall, desorienterad, fastklämd, värme, explosion, byggnadens hållfastighet.	Säkert vatten, kommunikation, kontinuerlig riskbedömning, reträttväg, sektorindelning.	Komplett larmställ med andningsskydd, radio, passlarm.
Håltagning	Fall, rök, eld, motorsåg, skärskador.	Fallsäkring, andningsskydd, arbeta från höjdfordon, sågskyddsutr.	Komplett larmställ med andningsskydd, fallsäkring, sågskyddsutrustning
Utvändig släckning	Ras, värme, rök, vid vintertid risk för halka och kyla.	Hålla avstånd, rökskydd, torra och varma kläder.	Komplett larmställ.
Dörrforcering	Klämskador, splitter, slinta.	Avstånd, använda rätt utrustning för dörrforcering.	Komplett larmställ, skyddsglasögon, hörselskydd.